

Рушник «Птицы» wed0004

Дизайн вышивается на льне без стабилизации.

Разметка для четырёх частей


Все центры нужно нарисовать сразу перед вышивкой исчезающим фломастером.

1. Начертите на ткани общий центр, оси X и Y, исходя из общего размера дизайна 280 x 345 мм.

1 часть:


2. Отмерьте от общего центра по минус 70 мм по осям X и Y (влево и вниз) и начертите центр для 1 части (птица слева).

Далее смотрите инструкцию на картинке.



2 часть:


3. Отмерьте от общего центра по X - 70мм, по Y - минус 70мм (вправо и вниз) и начертите центр для 2 части (птица справа).



3 часть:

4. Отмерьте от общего центра
по X - минус 48мм, по Y - 108мм (влево и вверх)
и начертите центр для 3 части (надпись "совет да")

Для Джаноме-350 не забудьте при запыливании развернуть пальцы горизонтально.
Ткань запыливать так, чтобы левая кромка рушника находилась у крепления пальцев. Если вы запылили наоборот, то разверните дизайн в машине, чтобы буква "С" находилась у левой кромки рушника.




4 часть:

5. Пяльцы: 126 x 110мм для Джаноме-350

Отмерьте от общего центра

по X - 81мм, по Y - 127мм (вправо и вверх)

и начертите центр для 4 части (надпись "любовь").



Далее, запыливая ткань для каждой части, совмещайте центр, нарисованный на ткани, с центром пялец – используя пластиковую сетку. Пластиковая сетка кладётся на верхний обруч пялец, которым прижимается ткань.

Раскладка пялец для Джаноме-350




Фото1:

Нарисованы исчезающим фломастером оси X и Y по размеру дизайна 280x345мм.




Фото2:

Разметка по оси X для первой и второй части.




Фото3:

Разметка по оси Y и начерчены центры первой и второй части
дизайна




Фото4:

Начерчены центры для всех четырёх частей дизайна.





Фото5:

Наложен верхний обруч с пластиковой сеткой на ткань, совмещены центры.

Вдавите верхний обруч (винт пялец должен быть ослаблен), получится на льне отпечаток обруча.



Фотоб:

Для того, чтобы ткань лучше держалась в пальцах и Вы смогли хорошо её натянуть, использована хозяйственная салфетка, эта салфетка многократного использования.

По размеру верхнего обруча вырезана внутренняя часть с небольшим запасом.

Эта рамка-салфетка накладывается на ткань. Ориентиром служит отпечаток верхнего обруча.

Сверху накладывается обруч с пластиковой сеткой, совмещаются центры, вдавливается обруч, снимается сетка, и начинаем понемногу 1-2мм подтягивать ткань со ВСЕХ сторон, чтобы не сместить центр на ткани. Лён хорошо натягивается. Опять ставим сетку, проверяем центры, а теперь закручиваем винт и ставим пальцы в машину.



Фото7:

Запялена ткань для второй части дизайна.

Как видите, у меня ткань не позволяет дать припуск внизу на запыливание, но и при такой конструкции дизайн вышивается отлично без стабилизации.



Фото8:

Запялена ткань для четвёртой части пальцы 126x110мм Джаноме-350



УДАЧНОЙ ВЫШИВКИ!